



Email Konfiguration / Einrichtung in Microsoft Outlook 2013 (mit SSL Verschlüsselung)

Kontobearbeitung in Outlook -> neues eMail Konto anlegen -> NEU


und wählen Sie wie folgend abgebildet „E-Mail-Konto“



Im nächsten Schritt wählen Sie bitte „manuelle Konfiguration“



Wählen Sie „POP3 oder IMAP“



Entscheiden Sie sich im darauffolgenden Schritt für POP3 oder IMAP und füllen Sie alle Felder wie hier angezeigt (mit Ihren Werten) aus.

Information: Bei Verwendung von POP3 werden die E-Mails auf ihrem Endgerät gesichert und verbleiben in der Regel nicht auf dem Server. Hier haben Sie keine Speicherplatz Begrenzung, da Ihre lokale Festplatte um ein vielfaches größer ist, als der zu Verfügung stehende Speicherplatz auf dem eMail-Server. Bei Verwendung von IMAP verbleiben die emails auf dem Server und können von mehreren Geräten verwaltet werden

Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Vorname Nachname
E-Mail-Adresse: mailadresse@domain.de

Serverinformationen
Kontotyp: POP3
Posteingangsserver: mail.agenturserver.de
Postausgangsserver (SMTP): mail.agenturserver.de

Anmeldeinformationen
Benutzername: mailadresse@domain.de
Kennwort: *****
 Kennwort speichern
 Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei
Durchsuchen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Posteingangs- und Postausgangsserver heisst „**mail.agenturserver.de**“

Bei Benutzername verwenden Sie bitte Ihren Postfachnamen z.B. „p123456p1“ oder sofern angelegt, das eMail Alias „IhreEmail@Ihre-Domain.de“.

Unter „Weitere Einstellungen“

Setzen Sie bitte unterhalb der Lasche „Postausgangsserver“ den Haken bei „**Der Postausgangsserver erfordert Authentifizierung**“

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

E-Mail-Konto
Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".
mailadresse@domain.de

Weitere Benutzerinformationen
Firma:
Antwortadresse:

OK Abbrechen


Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden
 Anmelden mit
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern
 Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden


OK Abbrechen

Unter „Erweitert“ setzen Sie bitte den Haken bei „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)“ (kontrollieren Sie den Port 995) und beim Postausgangsserver (SMTP) setzen Sie bitte manuell den Port 465 unter Verwendung des Auswahlfeldes für Verschlüsselung mit „SSL“




(Sofern Sie IMAP aktiviert haben, lautet der Port für den Betrieb mit SSL IMAP: 993)


Email Konfiguration / Einrichtung iOS / Apple Produkte (mit SSL Verschlüsselung)



Einstellungen -> Mail



Account hinzufügen --> Andere



Mail Account

Abbrechen	Neuer Account	Weiter
Name	ihr Name	
E-Mail	ihre@email.de	
Passwort	●●●●●●●●	
Beschreibung	E-Mail-Account	

Ausfüllen (Ihr Name, email und Passwort)

Abbrechen **Neuer Account** Weiter

IMAP POP

Name ihr Name

E-Mail ihre@email.de

Beschreibung Email

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.agenturserver.de

Benutzername ihre@email.de

Passwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname mail.agenturserver.de

Benutzername ihre@email.de

Passwort ●●●●●●●●

Abbrechen **IMAP** Sichern

Mail

Notizen

Erweiterte Einstellungen

< Account **Erweitert**

GELÖSCHTE E-MAILS BEWEGEN NACH:

Gelöscht

Archiv

GELÖSCHTE E-MAILS

Entfernen Nach einer Woche >

EINSTELLUNGEN FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

SSL verwenden

Authentifizierung Passwort >

IMAP-Pfad-Präfix /

Server-Port 993

Abbrechen mail.agenturserver.de **Fertig**

Server

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname mail.agenturserver.de

Benutzername ihre@email.de

Passwort ●●●●●●●●

SSL verwenden

Authentifizierung Passwort >

Server-Port 465

Weiterführende Technische Informationen:

Art der Übermittlung/Übermittlungsprotokoll: POP3 oder IMAP

Mit SSL Verschlüsselung (empfohlen)

Posteingangsserver: mail.agenturserver.de

Bei Verwendung von SSL und IMAP wählen Sie bitte Port 993

Bei Verwendung von SSL und POP3 wählen Sie bitte Port 995

Postausgangsserver: mail.agenturserver.de

Bei Verwendung von SSL wählen Sie bitte Port 465

Mit STARTTLS Verschlüsselung

Posteingangsserver: mail.agenturserver.de

Bei Verwendung von STARTTLS und IMAP ist der Port 143 zu wählen.

Bei Verwendung von STARTTLS und POP3 ist der Port 110 zu wählen.

Postausgangsserver: mail.agenturserver.de

Bei Verwendung von STARTTLS wählen Sie bitte Port 25 oder alternativ 587.

E-Mail-Konto/Benutzername: Als Benutzernamen verwenden Sie bitte die über das Kundencenter angelegte Postfachnummer im Format pXXXXXXpX oder sofern der Alias gesetzt ihre eMail Adresse.

Passwort: Bitte tragen Sie das Passwort des Postfaches ein.

Authentifizierung Postausgangsserver: Aktivieren Sie bitte die Authentifizierung für den Postausgangsserver (SMTP Authentifizierung) in Ihrem E-Mail Client. Aus Sicherheitsgründen ist das anonyme Versenden von E-Mails über unser Mailsystem nicht gestattet.

Sofern Sie Probleme mit diesen Einstellungen haben, kontaktieren Sie bitte den Support und prüfen Sie bei Ihren Firewall Einstellungen, dass die Ports 465 & 995 zum Senden und Empfangen freigegeben sind.

Sofern Sie eine Speedport Router besitzen müssen Sie ggf. den Server „mail.agenturserver.de“ in die Liste der autorisierten email Servern mit aufnehmen.

SSL Webmail für unterwegs: <https://webmail.webspaceconfig.de>